

PARAMETRAGE SUR IPHONE/ IPAD

Ouvrez votre iPhone.

Dans le menu, sélectionnez « réglages ».




Sélectionnez « mail, contacts, calendrier ».



Puis « ajouter un compte mail ».



Cliquez sur « autre ».



Cliquez à nouveau sur « ajouter un compte mail » et sélectionnez le protocole POP



Renseignez les champs suivants :

- 1. Nom** : votre nom ou celui de votre société
- 2. Adresse** : l'adresse email que vous souhaitez paramétrer
- 3. Description** : l'adresse email que vous souhaitez paramétrer

SFR 3G 11:11

Annuler Nouveau Suivant

Description

Serveur de réception

Nom d'hôte 1

Nom d'utilisateur 2

Mot de passe 3


Serveur d'envoi

Nom d'hôte 4

Nom d'utilisateur 5

Mot de passe 6

Serveur de réception :

- 1. Nom d'hôte de réception :** pop.votrenomdedomaine (ex : pop.viaduc.fr)
- 2. Nom d'utilisateur :**  votre adresse email que vous souhaitez paramétrer
- 3. Mot de passe :** celui que vous avez choisi lors de la création de votre adresse email

Serveur d'envoi :

- 4. Nom d'hôte d'envoi :** smtp.votrenomdedomaine (ex : smtp.viaduc.fr)
- 5. Nom d'utilisateur (à renseigner bien que l'iPhone le marque comme facultatif) :** votre adresse email que vous souhaitez paramétrer
- 6. Mot de passe (à renseigner bien que l'iPhone le marque comme facultatif) :** celui que vous avez choisi lors de la création de votre adresse email

Cliquez sur « **enregistrer** ».



Un message d'erreur apparaît, cliquez sur « **oui** ».



Revenez sur « **mail** » puis sur votre compte de messagerie. Tout en bas des paramètres que vous avez indiqués, cliquez sur l'onglet « **avancé** » puis décochez l'option SSL.

Votre compte est maintenant configuré, vous pouvez envoyer et recevoir vos emails.